


Einrichten des Mail Programms Spark


Damit Sie Ihre Mails abrufen können gehen Sie wiefolgt vor:
Sie benötigen die App "Spark", diese bekommen Sie aus dem Hub.

Schritt 1: Öffnen Sie die App auf dem Gerät

Schritt 2: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf "Anmelden"



Schritt 3: Klicken Sie auf "Erweiterte Einstellungen"



Schritt 4: Geben Sie Ihre Daten ein

Benutzername: der Benutzername setzt sich aus der einheitlichen Nummer einem Bindestrich und Ihren Vor-&Nachnamen Beispiel: wp12039899-maxmustermann

Passwort: Ihr Mail-Passwort

Server: wp12039899.mail.server-he.de

Sicherheit: auf "StartTLS" umstellen

Port: 143

Willkommen bei Spark

Anmelden

E-Mail

Posteingangsserver (IMAP)

Benutzername

Passwort

Server

Port

Sicherheit SSL STARTTLS

Postausgangsserver (SMTP)

Benutzername

Passwort

Server

Port

Mit der Anmeldung stimmen Sie unseren
[Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzbestimmungen](#) zu

Benutzername: wie oben beschrieben

Passwort: wie oben beschrieben

Server: wp12039899.mailout.server-he.de

Sicherheit: umstellen auf "StartTLS"

Port: 25

Danach klicken Sie auf anmelden

Willkommen bei Spark

<

Anmelden

Benutzername

wp12039899-itsupport

Passwort

Server

wp12039899.mail.server-he.de

Port

143

Sicherheit

SSL

STARTTLS

Postausgangsserver (SMTP)

Benutzername

wp12039899-itsupport

Passwort

Server

wp12039899.mailout.server-he.de

Port

25

Sicherheit

SSL

STARTTLS

Anmelden

Mit der Anmeldung stimmen Sie unseren
[Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzbestimmungen](#) zu

Schritt 5: Das Postfach wird nun eingerichtet und Sie sehen das Tutorial von Spark - Fertig!

Version #2

Erstellt: 7 Dezember 2023 08:11:34 von alisha

Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2024 09:13:28 von alisha